


در پست قبل نحوه نصب ایزابل آموزش داده شد. در این پست آموزشی نحوه پارتیشن بندی ایزابل آموزش داده می شود.

برای پارتیشن بندی بصورت دلخواه ، در مرحله نصب بروی گزینه INSTALLATION DESTINATION کلیک می کنیم



سپس هارد/هاردهای مورد نظر را انتخاب کرده و در قسمت پایین گزینه I will configure partition را انتخاب و بروی دکمه done کلیک می کنیم



INSTALLATION DESTINATIONISSABEL 4 INSTALLATION

DoneusHelp!

VMware, VMware Virtual S
sda / 20 GiB free

Disks left unselected here will not be touched.

Specialized & Network Disks

Add a disk...

Disks left unselected here will not be touched.

Other Storage Options

Partitioning

☐ Automatically configure partitioning. ☒ I will configure partitioning.

☐ I would like to make additional space available.

Encryption

☐ Encrypt my data. You'll set a passphrase next.

[Full disk summary and boot loader...](#)1 disk selected; 20 GiB capacity; 20 GiB free


Error checking storage configuration. [Click for details.](#)

سپس وارد بخشی می شویم که باید تک تک پارتیشن های خود را بسازیم
نکته: نوع پارتیشن می تواند از نوع Standard یا LVM باشد، اگر LVM را انتخاب کنید
می توانید در آینده در صورت نیاز، حجم پارتیشن را افزایش دهید.

برای پارتیشن بندی به ۴ پارتیشن اصلی نیاز هست

Boot

SWAP: برای دو برابر ظرفیت رم خود در نظر بگیرید اما نباید بیشتر از ۸ گیگ باشد.





MANUAL PARTITIONING ISSABEL 4 INSTALLATION

[Done](#) us [Help!](#)

▼ **New Issabel 4 Installation**
You haven't created any mount points for your Issabel 4 installation yet. You can:

- [Click here to create them automatically.](#)
- Create new mount points by clicking the button.

New mount points will use the following partitioning scheme:

LVM

ADD A NEW MOUNT POINT

More customization options are available after creating the mount point below.

Mount Point:

Desired Capacity:

[Cancel](#) [Add mount point](#)

AVAILABLE SPACE: 20 GiB TOTAL SPACE: 20 GiB

[+](#) [-](#) [↺](#)

[1 storage device selected](#) [Reset All](#)

Boot: برای boot از ۵۰۰ مگابایت تا ۱ گیگابایت در نظر بگیرید.

البرز ویپ

آدرس: کرج عظیمیه، 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 تلفن: 026-91002326

www.AlborzVoIP.IR



MANUAL PARTITIONING

ISSABEL 4 INSTALLATION

Done

us Help!

New Issabel 4 Installation

SYSTEM

swap 7629.39 MiB >

issabel_issabel-swap

issabel_issabel-swap

Mount Point:

Device(s):

VMware, VMware Virtual S (sda)

Modify...

ADD A NEW MOUNT POINT

More customization options are available after creating the mount point below.

Mount Point: /boot

Desired Capacity: 500 MB

Cancel Add mount point

Volume Group

issabe...ssabel (0 B free)

Modify...

Label:

Name: swap

AVAILABLE SPACE 12.54 GiB

TOTAL SPACE 20 GiB

1 storage device selected

Reset All

Root: برای root که ایزابل و لینکوس روی آن نصب می شوند ۳۰ گیگ کافیهست.

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس: کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 تلفن: 026-91002326

MANUAL PARTITIONING ISSABEL 4 INSTALLATION

Done us Help!

▼ New Issabel 4 Installation

SYSTEM

/boot 476 MiB
sdal

/var 95
issabel_issabel-var

swap
issabel_issabel-swap

issabel_issabel-var

Mount Point: /var

Device(s): VMware, VMware Virtual S (sda)

Modify...

Volume Group
issa...bel (4096 KiB free)

Modify...

Label:

Name: var

ADD A NEW MOUNT POINT

More customization options are available after creating the mount point below.

Mount Point: /

Desired Capacity: 7 GB

Cancel Add mount point

AVAILABLE SPACE 2823.97 MiB

TOTAL SPACE 20 GiB

1 storage device selected

Reset All

Var: پارتیشن var که تمامی لاگ ها (فایل های ضبطی و voicemail) در آن قرار می گیرند میتواند مابقی فضای باقی مانده باشد.

MANUAL PARTITIONING ISSABEL 4 INSTALLATION

[Done](#) us [Help!](#)

▼ New Issabel 4 Installation

SYSTEM

- /boot** 476 MiB >
 - sda1
- swap**
 - issabel_issabel-swap

sda1

Mount Point: /boot

Device(s): VMware, VMware Virtual S (sda)

[Modify...](#)

ADD A NEW MOUNT POINT

More customization options are available after creating the mount point below.

Mount Point: /var

Desired Capacity: 10 GB

[Cancel](#) [Add mount point](#)

Label:

Name: sda1

AVAILABLE SPACE 12.08 GiB

TOTAL SPACE 20 GiB

1 storage device selected

[Reset All](#)

پارتیشن بندی باید به گونه ای باشد که بیشتری فضا به var تعلق بگیرد.

بعد از پایان پارتیشن بندی بروی دکمه Done کلیک کنید تا به مرحله نصب ایزابل برگردید.

البرز ویپ

آدرس: کرج عظیمیه، 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 تلفن: 026-91002326

www.AlborzVoIP.IR



MANUAL PARTITIONING

Done

ISSABEL 4 INSTALLATION

us

Help!

▼ New Issabel 4 Installation

SYSTEM

/boot sda1	476 MiB
/ issabel_issabel-root	2828 MiB >
/var issabel_issabel-var	9536.74 MiB
swap issabel_issabel-swap	7629.39 MiB

+

-

↺

AVAILABLE SPACE
992.5 KiB

TOTAL SPACE
20 GiB

[1 storage device selected](#)

issabel_issabel-root

Mount Point:

/

Desired Capacity:

2828 MiB

Device Type:

LVM

☐ Encrypt

File System:

ext4

☒ Reformat

Device(s):

VMware, VMware Virtual S
(sda)

Modify...

Volume Group

issa...bel (0 B free)

Modify...

Label:

Name:

root

Reset All

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس: کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 تلفن: 026-91002326

MANUAL PARTITIONING

ISSABEL 4 INSTALLATION

Done

us

Help!

New Issabel 4 Installation

issabel_issabel-root

SUMMARY OF CHANGES

Your customizations will result in the following changes taking effect after you return to the main menu and begin installation:

Order	Action	Type	Device Name	Mount point
1	Destroy Format	Unknown	sda	
2	Create Format	partition table (MSDOS)	sda	
3	Create Device	partition	sda1	
4	Create Format	ext4	sda1	/boot
5	Create Device	partition	sda2	
6	Create Format	physical volume (LVM)	sda2	
7	Create Device	lvmvg	issabel_issabel	
8	Create Device	lvmlv	issabel_issabel-root	
9	Create Format	ext4	issabel_issabel-root	/
10	Create Device	lvmlv	issabel_issabel-var	
11	Create Format	ext4	issabel_issabel-var	/var

Cancel & Return to Custom Partitioning

Accept Changes

AVAILABLE SPACE

992.5 KiB

TOTAL SPACE

20 GiB

1 storage device selected

Reset All